

學生宿舍網路設定範本(Win10 版本)

●Step 1.

第一學生宿舍 IP 分配表及設定	第二學生宿舍 IP 分配表及設定
第三學生宿舍 IP 分配表及設定	第四學生宿舍 IP 分配表及設定
第五學生宿舍 IP 分配表及設定	第六學生宿舍 IP 分配表及設定
學人會館 IP 分配表及設定	研究交流會館(學生第七宿舍)IP 分配表及設定

先知道自己的學生宿舍與指定的床位，

對應上方的學生宿舍連結點進去之後，

先找到樓層對應的子網路遮罩、預設閘道和慣用 DNS 伺服器，並抄下來，

再來點擊 IP 分配表中的 JPG 或 PDF 檔案，

找出對應於自己的房號與床位，並記錄此 IP。

如，第六學生宿舍 6F，六 0 六室

IP 範圍：192.168.136.48 ~ 192.168.136.53



子網路遮罩：255.255.255.0


預設閘道：192.168.136.254

慣用 DNS 伺服器：210.240.232.1


●Step 2.

「開始」→「設定」→「網路和網際網路」→「狀態」→「變更介面卡選項」






左鍵點擊「乙太網路」→「內容」





左鍵點擊網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IPv4)」→再點擊「內容」



●Step 3.

「使用下列的 IP 位址」，將 IP 位址、子網路遮罩和預設閘道打入 → 「使用下列的 DNS 伺服器位址」，將慣用

DNS 伺服器打入

依照我們在第一步驟所抄下來的資料填上，

如，第六學生宿舍 6F，六 0 六室

IP 範圍：192.168.136.48 ~ 192.168.136.53

子網路遮罩：255.255.255.0

預設閘道：192.168.136.254

慣用 DNS 伺服器：210.240.232.1

網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容

一般

如果您的網路支援這項功能，您可以取得自動指派的 IP 設定。否則，您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。

☐ 自動取得 IP 位址(O)

☒ 使用下列的 IP 位址(S):

IP 位址(I): 192 . 168 . 136 . 48

子網路遮罩(U): 255 . 255 . 255 . 0

預設閘道(D): 192 . 168 . 136 . 254

☐ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)

☒ 使用下列的 DNS 伺服器位址(E):

慣用 DNS 伺服器(P): 210 . 240 . 232 . 1

其他 DNS 伺服器(A): 210 . 240 . 232 . 2

☐ 結束時確認設定(L)

進階(M)...

確定 取消

左鍵點擊「確定」即可完成